

出現順序を指定したページマスタ

page-position へ second を指定することでページシーケンス先頭から 2 ページ目 (first の次のページ) のページマスタを選択できます。詳しくはオンラインマニュアル [page-position](#) をご参照ください。この機能は Antenna House Formatter V7.3 から利用いただけます。

このサンプルでは 2 ページ目に背景色が "beige" のページマスタを選択するように設定しています。

```
<fo:page-sequence-master master-name="second">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>
  <fo:conditional-page-master-reference master-reference="master" page-position="first"/>
  <fo:conditional-page-master-reference master-reference="beige" page-position="second"/>
  <fo:conditional-page-master-reference master-reference="pink" page-position="rest"/>
</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>
```

2 ページ目です。

page-position="second" と odd-or-even="odd-document/even-document" を組み合わせることで、文書先頭から数えて偶数または奇数ページの条件も追加することができます。

このサンプルでは、2 ページ目かつ文書先頭から奇数ページの場合に背景色が "beige"、2 ページ目かつ文書先頭から偶数ページの場合に背景色が "pink" のページマスタが選択されます。

```
<fo:page-sequence-master master-name="second-odd-even">  
  <fo:repeatable-page-master-alternatives>  
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="master" page-position="first"/>  
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="beige" page-position="second" odd-or-even="odd-document"/>  
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="pink" page-position="second" odd-or-even="even-document"/>  
  </fo:repeatable-page-master-alternatives>  
</fo:page-sequence-master>
```

2 ページ目です。