

行グリッド

axf:baseline-grid 指定により、見出しや図があっても各段の行の位置がずれないように行グリッドを設定できます。axf:baseline-grid="new" により新しい行グリッドを設定します。この要素の font と line-height 設定が行グリッドの設定に利用されます。また、root 指定ではルート要素の font と line-height 設定が行グリッドに利用されます。none 指定で行グリッドを解除します。行以外のブロック（見出しや図表）をどのように行グリッドに配置するかは axf:baseline-block-snap で指定します。本サンプルでは既定値 auto border-box（段の先頭では before、最後では after、それ以外では center と同じ）で指定していますが、別々に before、after、center など指定できます。

axf:baseline-grid 指定あり

このブロックは axf:baseline-grid="new" で行グリッドを設定しています。

見出し

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ **大きい字** うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬる

を、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるをわかよたれそ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

☒ axf:baseline-block-snap="auto border-box" (既定値)

いろはにほへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒ axf:baseline-block-snap="auto border-box" (既定値)

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒ axf:baseline-block-snap="auto border-box" (既定値)

axf:baseline-grid 指定なし

このブロックは axf:baseline-grid による行グリッドの指定を行っていません。

見出し

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ **大きい字** うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬる

を、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うみのおくやまけふこえて、

あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるをわかよたれそ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

☒

いろはにほへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒