

行グリッド

[axf:baseline-grid](#) 指定により、見出しや図があっても各段の行の位置がずれないように行グリッドを設定できます。`axf:baseline-grid="new"` により新しい行グリッドを設定します。この要素の `font` と `line-height` 設定が行グリッドの設定に利用されます。また、`root` 指定ではルート要素の `font` と `line-height` 設定が行グリッドに利用されます。`none` 指定で行グリッドを解除します。行以外のブロック（見出しや図表）をどのように行グリッドに配置するかは `axf:baseline-block-snap` で指定します。本サンプルでは既定値 `auto border-box`（段の先頭では `before`、最後では `after`、それ以外では `center` と同じ）で指定していますが、別々に `before`、`after`、`center` など指定できます。

axf:baseline-grid 指定あり

このブロックは `axf:baseline-grid="new"` で行グリッドを設定しています。

見出し

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ **大きい字** うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬ

るを、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるをわかよたれそ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

☒ `axf:baseline-block-snap="auto border-box"` (既定値)

いろはにほへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒ `axf:baseline-block-snap="auto border-box"` (既定値)

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒ `axf:baseline-block-snap="auto border-box"` (既定値)

axf:baseline-grid 指定なし

このブロックは `axf:baseline-grid` による行グリッドの指定を行っていません。

見出し

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ **大きい字** うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬ

るを、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるをわかよたれそ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

☒

いろはにほへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うみのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにほへとちりぬるを。

☒