

# 行グリッド

`axf:baseline-grid` 指定により、見出しや図があっても各段の行の位置がずれないように行グリッドを設定できます。`axf:baseline-grid="new"` により新しい行グリッドを設定します。この要素の font と line-height 設定が行グリッドの設定に利用されます。また、root 指定ではルート要素の font と line-height 設定が行グリッドに利用されます。`none` 指定で行グリッドを解除します。行以外のブロック（見出しや図表）をどのように行グリッドに配置するかは `axf:baseline-block-snap` で指定します。本サンプルでは既定値 `auto border-box`（段の先頭では before、最後では after、それ以外では center と同じ）で指定していますが、別々に before、after、center など指定できます。

## axf:baseline-grid 指定あり

このブロックは `axf:baseline-grid="new"` で行グリッドを設定しています。

### 見出し

いろはにはへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬ

るを、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるをわかよたれそ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

図 `axf:baseline-block-snap="auto border-box"`（既定値）

いろはにはへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるを。

図 `axf:baseline-block-snap="auto border-box"`（既定値）

いろはにはへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるを。

図 `axf:baseline-block-snap="auto border-box"`（既定値）

## axf:baseline-grid 指定なし

このブロックは `axf:baseline-grid` による行グリッドの指定を行っていません。

### 見出し

いろはにはへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬ

るを、**より大きい文字** わかよたれそつねならむ、うゐのおくやまけふこえて、

あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるをわかよたれそ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。

図

いろはにはへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるを。

図

いろはにはへとちりぬるをわかよたれそつねならむ。うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみしゑひもせす。いろはにはへとちりぬるを。

図