

# オーバーフローの詰め込み後の最終行を均等割り付けするかを指定

axf:condensed-text-align-last の指定によりオーバーフローの詰め込み後の最終行に text-align-last="justify" を自動的に設定するかどうかを指定します。機能が有効になる条件については、マニュアルの「[axf:condensed-text-align-last](#)」を参照してください。この機能は Antenna House Formatter V7.1 から利用いただけます。

## axf:condensed-text-align-last="false"

axf:condensed-text-align-last="false" では、最終行は変更されません。text-align-last の指定があればそれに従います。

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Nulla
 consequat massa quis enim. Donec.
```

## axf:condensed-text-align-last="true"

axf:condensed-text-align-last="true" では、最終行は text-align-last="justify" を設定します。

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Nulla
 consequat      massa      quis      enim.      Donec.
```

## axf:condensed-text-align-last="justify"

axf:condensed-text-align-last="justify" では、最終行は text-align="justify" のときに text-align-last="justify" を設定します。text-align="justify" かどうかは、overflow="condense" 指定のある要素が text-align="justify" かどうかで判断します。

text-align の指定が無い場合

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Nulla
 consequat massa quis enim. Donec.
```

text-align="justify" が指定されている場合

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Nulla
 consequat      massa      quis      enim.      Donec.
```

## axf:condensed-text-align-last="auto"

axf:condensed-text-align-last="auto" の場合は、オプション設定ファイル [condensed-text-align-last](#) の指定に従います。