

# ブロックコンテナの位置と大きさ

ブロックコンテナ (`fo:block-container`) は位置の指定がされない場合、前のブロックに続いて配置されます。幅や高さは任意に指定された値、領域内に含まれる内容により変化します。

これは、位置の指定されないブロックコンテナの前のブロック領域です。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。位置が指定されていないため、前のブロックに続いて配置されます。幅と高さの指定もされていないので、領域に含まれる内容がそのまま大きさに反映されます。

これは、位置の指定されないブロックコンテナの後ろのブロック領域です。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。幅を行内の進行方向の寸法で設定する `inline-progression-dimension="50%"` と指定、高さは指定されていないので内容によって大きさが決まります。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。幅を `inline-progression-dimension="50%"` と指定、高さはブロックの進行方向の寸法で設定する `block-progression-dimension="20%"` と指定しています。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。幅を `inline-progression-dimension="50%"` と指定、高さは `block-progression-dimension="30mm"` と指定しています。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。 `inline-progression-dimension.minimum="30em"`、 `block-progression-dimension.minimum="2em"` と指定して幅と高さの大きさを最小値で指定できます。

直前のブロックコンテナと同じ最低値指定です。

位置の指定されないブロックコンテナの内容です。 `inline-progression-dimension.maximum="30em"`、と高さ `block-progression-dimension.maximum="2em"` と指定して幅と高さの大きさを最大値で指定できます。

直前のブロックコンテナと同じ最大値指定です。

高さの指定されていないブロックコンテナは内容があふれた場合、ブロックコンテナの内部で改ページします。 `block-container sample.`  
`block-container sample.` `block-container sample.` `block-container sample.`  
`block-container sample.` `block-container sample.` `block-container sample.`

block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample. block-container sample.  
block-container sample. block-container sample.