

表の背景




表組の要素の `background-color` (および関連するプロパティ) は、表が複数のレイヤ (階層) で構成されているかのように適用されます。「レイヤ」は背面から前面に向かって、`<fo:table>`、1 より大きい値の `number-columns-spanned` を持つ `<fo:table-column>`、`<fo:table-column>`、`<fo:table-header>` / `<fo:table-body>` / `<fo:table-footer>` (これらは重なり合いません)、`<fo:table-row>`、`<fo:table-cell>` の順で重なっていきます。各レイヤは、その上に重なるレイヤの背景が透明な場合にのみ表示されます。



次の表のほとんどの要素で `background-color` が指定されています。各要素に異なる値を指定、一部の要素は下にあるレイヤの色が表示されるよう `background-color` を省略しています。`<fo:table-body>` の背景の色は未指定のため、下にある `<fo:table>` と `<fo:table-column>` の背景色が確認できます。

この例の背景レイヤは、PDF のレイヤ機能を使用しています。レイヤをサポートする PDF ビューアで表示している場合は、レイヤを有効または無効にして各レイヤの効果を確認できます。

header R1C1	header R1C2	header R1C3	header R1C4
header R2C1	header R2C2	header R2C3	header R2C4
body R1C1	body R1C2	body R1C3	body R1C4
body R2C1	body R2C2	body R2C3	body R2C4
body R3C1	body R3C2-R4C3		body R3C4
body R4C1			body R4C4
body R5C1	body R5C2-R6C3		body R5C4
body R6C1			body R6C4
<i>footer R1C1</i>	<i>footer R1C2</i>	<i>footer R1C3</i>	<i>footer R1C4</i>
<i>footer R2C1</i>	<i>footer R2C2</i>	<i>footer R2C3</i>	<i>footer R2C4</i>

次の表に、背景色の値とそれらが適用される領域を示します。

FO	Style	Applied to
<code>fo:table</code>	<code>#FFFF99</code>	Table 
<code>fo:table-column</code>	<code>#FFC2A3</code>	Columns 3 and 4 
<code>fo:table-header</code>	<code>#FFADC9</code>	Table header 

FO	Style	Applied to
<code>fo:table-footer</code>	<code>#D6C2FF</code>	Table footer 
<code>fo:table-row</code>	<code>#CCDDFF</code>	Even-numbered rows 
<code>fo:table-cell</code>	<code>#D4FFFF</code>	Some table cells 