

# 表の行途中でのページ分割抑止

fo:table-row に対して `keep-together.within-page="always"` を指定すると、表の行の途中でページ分割しません。最初の例は `keep-together.within-page="always"` 指定がないため、表が行の途中でページ分割し、内容が別々のページに表示されます。次の例は `keep-together.within-page="always"` 指定があり、表が行の途中でページ分割しないため、オーバーした fo:table-row は次のページに表示されます。

## keep-together.within-page="always" 指定なし

表の見出し Title

列 1 Header	列 2 Header
1. 単独の表のセル内のテキスト	1. 単独の表のセル内のテキスト
2. 単独の表のセル内のテキスト	2. 単独の表のセル内のテキスト
3. 単独の表のセル内のテキスト	3. 単独の表のセル内のテキスト
4. 単独の表のセル内のテキスト	4. 単独の表のセル内のテキスト

5. 単独の表のセル内のテキスト 6. 単独の表のセル内のテキスト	5. 単独の表のセル内のテキスト 6. 単独の表のセル内のテキスト
7. 単独の表のセル内のテキスト 8. 単独の表のセル内のテキスト 9. 単独の表のセル内のテキスト	7. 単独の表のセル内のテキスト 8. 単独の表のセル内のテキスト 9. 単独の表のセル内のテキスト
<b>列 1 Footer</b>	<b>列 2 Footer</b>

## keep-together.within-page="always" 指定あり

表の見出し Title

列 1 Header	列 2 Header
1. 単独の表のセル内のテキスト 2. 単独の表のセル内のテキスト 3. 単独の表のセル内のテキスト 4. 単独の表のセル内のテキスト 5. 単独の表のセル内のテキスト 6. 単独の表のセル内のテキスト	1. 単独の表のセル内のテキスト 2. 単独の表のセル内のテキスト 3. 単独の表のセル内のテキスト 4. 単独の表のセル内のテキスト 5. 単独の表のセル内のテキスト 6. 単独の表のセル内のテキスト

7. 単独の表のセル内のテキスト 8. 単独の表のセル内のテキスト 9. 単独の表のセル内のテキスト	7. 単独の表のセル内のテキスト 8. 単独の表のセル内のテキスト 9. 単独の表のセル内のテキスト
<b>列 1 Footer</b>	<b>列 2 Footer</b>